

青海省电子招标投标公共服务平台

系统模块概述及系统前期准备

2018年4月27日

目 录

一、 公共模块概述.....	- 1 -
1.1、 登录交易平台.....	- 1 -
1.2、 最新消息.....	- 2 -
1.3、 菜单快捷方式.....	- 3 -
1.4、 开标提醒.....	- 3 -
1.5、 本月新增.....	- 4 -
二、 系统前期准备.....	- 4 -
2.1、 CA 驱动安装说明.....	- 4 -
2.2、 浏览器配置（IE 一键设置小助手）.....	- 9 -
2.2.1、 Internet 选项.....	- 9 -
2.2.2、 关闭拦截工具.....	- 14 -
2.3、 检测工具.....	- 14 -
2.3.1、 启动检测工具.....	- 14 -
2.3.2、 系统检测.....	- 15 -
2.3.3、 控件检测.....	- 16 -
2.3.4、 证书检测.....	- 17 -
2.3.5、 签章检测.....	- 18 -

一、公共模块概述

1.1、登录交易平台

前提条件:


- 1、招标代理已经开通了帐号,获得了有效的 CA 证书, 并且已经在中心激活了。
- 2、招标代理完成了信息的录入, 并且中心已经审核通过。

操作步骤:

- 1、输入用户名和密码, 点击“登录”。(如果有 CA 证书, 则插入 CA 证书点击证书登录)。



- 2、成功登录后, 可以进入投标交易平台, 如下图:



1.2、最新消息

“最新消息”功能，如中标通知书、异议通知、招标结果通知书等消息推送到此栏目查看具体内容。

功能说明：

1、接收招标办的通知信息，如下图：



2、点击信息标题，可以进入查看信息具体内容，如下图：



1.3、菜单快捷方式

功能说明：

1、会员可以点击菜单快捷方式图标进入相应页面，如下图：



1.4、开标提醒

功能说明：

1、招标代理在首页面可以看到今日开标的标段信息，也可以点击相应标段，查看开标信息，如下图：



1.5、本月新增

功能说明：是招标代理对本月参加招标项目及标段数据的数量统计，如下图：



二、系统前期准备

2.1、CA 驱动安装说明

1、首先进入青海省电子招标投标公共服务平台：

<http://111.44.251.34/fwpt/>进入电子交易平台，点击交易平台进入





2、进入电子交易平台后选择进入对应交易系统



若已经注册过，则可点击“企业会员系统”模块进入会员端系统，输入账号密码登录。

若之前没有注册，则点击“会员网上注册”的模块进入会员端登记入库页面：


3、点击手册下载，阅读操作手册




4、点击“驱动下载”，下载驱动安装包。




5、下载完成后，双击安装程序 ，进入安装页面。



6、点击 ，进入安装。



7.弹出行助手电子签章，点击





8. 进入行助手安装过程



9. 整个驱动安装完成




2.2、浏览器配置（IE 一键设置小助手）

2.2.1、Internet 选项

为了让系统插件能够正常工作，请按照以下步骤进行浏览器的配置。

- 1、打开浏览器，在“工具”菜单→“Internet 选项”




2、弹出对话框之后，请选择“安全”选项卡，具体的界面如下
图：



3、点击绿色的“受信任的站点”的图片，会看到如下图所示的界面：



4、点击“站点”按钮，出现如下对话框：




输入系统服务器的 IP 地址，格式例如：ggzy.weifang.gov.cn，
然后点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。

5、设置自定义安全级别，开放 Activex 的访问权限：



①会出现一个窗口，把其中的 Activex 控件和插件的设置全部改为启用。




②文件下载设置，开放文件下载的权限：设置为启用。



2.2.2、关闭拦截工具

上述操作完成后，如果系统中某些功能仍不能使用，请将拦截工具关闭再试用。比如在 windows 工具栏中关闭弹出窗口阻止程序的操作：



2.3、检测工具

2.3.1、启动检测工具

用户可以点击桌面上的新点检测工具图标来启动检测工具。



2.3.2、系统检测



该页面主要是进行可信任站点的设置。

如果显示都是“已加入”，就证明已经设置成功。

IE检测结果

站点	是否加入
http://192.168.200.140	已加入
https://192.168.200.145	已加入
http://192.168.200.141	已加入
http://192.168.200.142	已加入



如果没有设置成功，请点击加入可信站点按钮即可。

2.3.3、控件检测



如果以上都是打勾，系统所需要控件都安装完毕了。

其中证书 Key 驱动，需要把您的证书 Key 插好以后才可以检测出来。




2.3.4、证书检测




用户可以点击“立即检测”，选择证书，输入 Pin 码，可以检测该证书 Key 是否可以正常使用。


如果出现以下提示，则表示您的证书 Key 是可以正常使用的，如下图：



如果出现以下提示，则出错的原因可能是您的证书 Key 驱动没有装好或者是证书 Key 是无法使用的，需重新安装证书 Key 驱动，或者马上联系该项目 CA 进行更换。如下图：



2.3.5、签章检测



此页面是用于测试证书 Key 是否可以正常盖章，请点击 ，在出现的窗口中，选择签章的名称和签章的模式，并输入您的证书 Key 的密码，点击确定按钮。



如果能成功加盖印章，并且有勾显示，则证明您的证书 Key 没有问题。

11. 这是用于测试 pdf 签章的文档
12. 这是用于测试 pdf 签章的文档 ✓
13. 这是用于测试 pdf 签章的文档
14. 这是用于测试 pdf 签章的文档
15. 这是用于测试 pdf 签章的文档
16. 这是用于测试 pdf 签章的文档



如果出现其他的提示，请及时和该项目 CA 联系。